




СБОРНИК 2010 Ателье®



ТЕХНИКА КРОЯ

Мюллер & сын

ISBN 978-5-98744-036-0



9 785987 440360

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»

СБОРНИК АТЕЛЬЕ-2010

М. МЮЛЛЕР И СЫН

ТЕХНИКА КРОЯ

EDIPRESSE

KONLIGA



EDIPRESSE
KONLIGA

ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»

Москва 2011

2 содержание

5 Измерения фигуры

11 Жакет: варианты воротников и лацканов

Жакет-спенсер с фигурными лацканами и воротником пиджачного типа, воротник, имитирующий воротник пиджачного типа в изделии с декольте, классический воротник пиджачного типа, воротник пиджачного типа в изделии с двубортной застежкой

19 Модные брюки (стр. 19, 29)

- Базовая основа классических брюк, брюки с притачными манжетами, широкие брюки на бедрах.
- Брюки со вставками в складку, в стиле милитари, со складкой в боковых рельефах, с поясом тореро.

39 Большие и красивые

Платье-рубашка, жакет для костюма, стильное пальто больших размеров

47 Короткие жакеты (стр. 47, 55)

- Жакет с цельновыкроенными рукавами, жакет с цельновыкроенными рукавами с манжетами баллон, жакет без застежки.
- Жакет-болеро с рукавами буф, жакет-болеро с цельновыкроенными рукавами, жакет с рукавами покроя реглан

63 Уроки моделирования

6 вариантов перевода вытачек на платье

71 Жакет с цельновыкроенными рукавами

2 модели на одной основе

79 Деловой стиль

Короткий жакет, удлиненный жакет, жакет в мужском стиле, сюртук

88 Домашняя одежда

Костюм с бермудами, костюм с пижамной курткой, блузка с цельновыкроенными рукавам и шаровары, спортивный костюм де люкс

98 Обработка карманов

Накладной карман с двойным входом, карман с застежкой-молнией

103 Выстеганные изделия (103, 112)

- Моделирование

Куртка прямого силуэта, удлиненный жакет, короткая куртка прилегающего силуэта, жилет

- Технология

Обработка швов изделий из комплексных материалов, карман-сумка с окантованными краями

118 Стильные 80-е

Блейзер с плечами-пагодой, кожаная куртка с рукавами покроя реглан со складкой, пальто с плечами-балконет

125 Элегантный сюртук

Tessutidea

Итальянские ткани на любой вкус!

Предлагаем широкий выбор
костюмных, пальтовых тканей, платьевую группу,
трикотажные полотна, сетку, искусственный мех, кружево...

Москва, м. Курская, Нижний Сусальный переулоч, д. 5, стр. 26
Тел: (495) 785-62-86, факс: (495) 785-62-84
www.tessuti-ital.ru, e-mail: tessutidea@rambler.ru

ТКАНИ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

NEW - SHOP.MSK.RU



Хотите заглянуть?

109544, Москва, Малая Андроньевская, 20, +7(495)258-2534

О П Т О М И В Р О З Н И Ц У



СОЮЗТЕКСТИЛЬ

115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 16
Тел.: (495) 921-41-89.
Факс: (499) 235-49-13
e-mail: souztextil@yandex.ru
www.souztextil.ru

Описание коллекции:

Немецкие сертифицированные набивные и гладкокрашенные
трикотажные полотна, произведенные компанией KBC.
Крашение, нанесение рисунка, отделка выполнены по
эксклюзивным технологиям.

Позиционирование:

Люкс. Высшая категория.

Назначение:

Женская одежда, платья, сарафаны, блузки, джемпера.

Продукция:

Вискоза, хлопок, вискоза / лайкра хлопок / лайкра

Используйте только лучшее сырье и самые актуальные дизайны!

Швейные нитки AEROFIL и оверлочные нитки AEROLock - превосходное немецкое качество и доступная цена

Для аккуратных и долговечных швов

Не экономьте на нитках! Используйте для Ваших работ
только высококачественный товар. Какую выгоду Вы будете
иметь от эксклюзивной ткани и умопомрачительного фасона,
если сразу же после стирки у Вас разойдутся швы? При
использовании ниток AEROFIL и AEROLock Ваши швы
будут аккуратными и долговечными!

Швейные и оверлочные нитки AEROFIL и AEROLock
производятся в Германии при соблюдении строжайших
норм качества и экологии. Высокая прочность и равномер-
ность нити, а так же оптимальное кручение гарантируют
отличную строчку при работе на всех швейных машинах,
оверлоках и распошивальных машинах. Данные нитки так
же хорошо подходят для работы на компьютеризированных,
высокоскоростных машинах нового поколения.

Нитки AEROFIL имеются в продаже не только в единичных
катушках, но и в практично составленных наборах. Для
домашнего ателье отлично подойдет переносной мобиль-
ный чемоданчик с нитками или роскошный набор на 180
тонов в деревянной шкатулке.

Сеть магазинов «Мир шитья»

Тел./факс: (812) 334-01-11/12, (495) 974-25-69

Торговый Дом швейных машин.

Тел./факс: (495) 221-2983, 221-2984

Магазины торговой сети "Швейный Мир"

КРАСИВЫЕ ТКАНИ

- Ткани от лучших европейских производителей
- Именные ткани
- Натуральный шелк
- Французское кружево

Склад (опт и розница):
г. Москва, ул. Первомайская, дом 7, корпус 1, тел: +7 (499) 165-42-26

Розничные магазины:
г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 15А, ТДЦ "Консул", тел +7 (4832) 58-78-82
г. Орел, ул. Тургенева, д. 42, ТЦ "Тургеневский", тел +7 (4862) 76-08-32
Наш адрес в Интернете: www.kraskivanie.ru

Только красивые и очень красивые ткани...

Натуральные ТКАНИ из ЕВРОПЫ
со склада в МОСКВЕ
«Zartex»

- все одежные группы •
- Опт • мелкий опт •
- постоянное обновление коллекции •
- именные ткани •

Работаем с 10.00 до 19.00, выходной воскресенье

м. Тульская, ул. Дубининская, 71, стр. 5
Тел./факс: (495) 633-0761,
моб. тел.: 8 (925) 005-3642, 8 (926) 527-2918
E-mail: zargan@inbox.ru
www.zartex.net

Большая распродажа в связи с сокращением арендуемой площади

Библиотека журнала «Ателье»

Книга «Эскиз и рисунок», том 1

В книге дано подробное разъяснение основ рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды. Вы найдете доступно и наглядно представленные схемы постановки фигуры и самых различных ее положений и ракурсов, а также примеры их использования для изображения женской, мужской и детской одежды. Иллюстрации крупного формата позволяют работать с книгой, используя кальку или стол с подсветкой.

Разделы книги

Основы рисования фигуры

Пропорции:
женская фигура,
мужская фигура,
детская фигура
Вид спереди, сзади, сбоку
Статика и динамика
Руки и кисти
Ступни и обувь

Голова

Лицо
Прическа
Головные уборы

Детали одежды

Горловина
Воротники

Лацканы

Рукава
Карманы
Застежки
Пояса

Декор

Драпировки
Рюши
Воланы
Банты и узлы
Декоративная строчка
Вышивка
Аппликации и инкрустации
Окантовка и бейки

Моделирование

Создание коллекции



По любым вопросам, связанным с подпиской, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru. Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru

Подписная цена
1155 руб.

Эскиз и рисунок



Оформите подписку, подробно см. на стр. 129

Реклама

Библиотека журнала «Ателье»

Книга «Эскиз и рисунок», том 2

Уникальное пособие по созданию профессиональных технических и авторских эскизов. Особое внимание в книге уделено работе с цветом, трехмерному проектированию одежды и различным техникам исполнения эскизов. Это практическое издание предназначено для художников, модельеров, дизайнеров, студентов соответствующих специальностей и всех интересующихся модой.

Оформите подписку, подробно см. на стр. 129


По любым вопросам, связанным с подпиской, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru. Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru

Подписная
цена **1265 руб.**

Эскиз и рисунок



Библиотека
журнала
«АТЕЛЬЕ»



Измерения фигуры

М. МЮЛЛЕР И СЫН

1 В ателье используют измеренные и рассчитанные размерные признаки (измерения). По этим размерным признакам производят построение конструкции базовой основы, а затем моделируют ее в соответствии с пожеланиями заказчика.

Для экономии времени используют лекала, разработанные по стандартным размерным признакам, соответствующим типовым фигурам. Эти размерные признаки можно взять, например, из таблицы размерных признаков типовых фигур женщин. Уточнить и изменить готовые лекала в соответствии с полученными измерениями проще и быстрее, чем начертить новую конструкцию.

2 Для массового производства одежды в швейной индустрии используют размерные характеристики типовых фигур, представленные в таблице размерных признаков типовых фигур женщин. Таблица размерных признаков типовых фигур женщин содержит средние измерения фигуры, полученные в результате антропометрического исследования 1000 девочек и женщин в возрасте от 2 до 70 лет. Эти измерения остаются актуальными только около 10-11 лет, так как величины размерных признаков и пропорции не остаются постоянными; значение показателей в таблице размерных признаков типовых фигур женщин ограничено временем.

Общие указания

Измерения фигуры следует производить максимально точно и следить за тем, чтобы сантиметровая лента плотно прилегала к телу, причем клиентка должна быть одета в нижнее белье.

Желательно не производить измерений перед зеркалом, так как клиентка будет принимать желаемую позу, вследствие чего величины размерных признаков могут быть искажены.

На бланке с размерными признаками фиксируются измерения фигуры и делаются пометки обо всех отклонениях фигуры клиентки от условно-типовой.

Вспомогательные средства для измерения фигуры

Специальная полоса из картона с нанесенной на нее шкалой, прикрепленная к стене, для определения роста. Лента с отверстиями и крючком для фиксации на талии (или эластичная тесьма), сантиметровая лента, маленький треугольник, полоса бумаги или картона длиной около 50–70 см и бланк с размерными признаками.

Примечания к бланку с размерными признаками

Кроме записи размерных признаков на бланке следует делать дополнительные отметки об особенностях фигуры, например, о наличии сутулости, покатых плечах и т. д.

Рекомендуется сравнивать измеренные и рассчитанные размерные признаки между собой, чтобы зафиксировать особенности фигуры клиентки и отклонения от условно-типовой фигуры. Все особенности нужно учитывать при конструировании изделий. При выявлении значительных отклонений рекомендуется соответствующий размерный признак проверить.

БЛАНК С РАЗМЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ

Р – Рост
Ог – Обхват груди
От – Обхват талии
Об – Обхват бедер
Др – Длина рукава

Эти размерные признаки получены в результате измерения фигуры.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ

Впр.3 – Высота проймы сзади
Дтс – Длина спины до талии
Вб – Высота бедер
Ди – Длина изделия
Шш.3 – Ширина шеи сзади
Вг I – Высота груди первая
Вг II – Высота груди первая минус Шш.3
Дтп I – Длина талии спереди первая
Дтп II – Длина талии спереди первая минус Шш.3
Шс – Ширина спины
Шпр – Ширина проймы
Шг – Ширина груди



Данные размерные признаки могут быть получены в результате измерения или рассчитаны. В некоторых случаях рекомендуется применять и тот, и другой способы для последующего сравнения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ


Шп – Ширина плечевого ската
Оп – Обхват плеча

Эти размерные признаки получены в результате измерения фигуры.

Основные размерные признаки



Вспомогательные размерные признаки



Основные размерные признаки

1. Р — Рост — это расстояние от пола до верхушечной точки (снимается без обуви).

2. Ог — Обхват груди

Сантиметровая лента проходит вокруг туловища через выступающие точки груди и нижнюю часть лопаток и замыкается на спине. По выступающим точкам груди сантиметровая лента проходит горизонтально, а на спине она слегка приподнимается.

Величина Обхвата груди считается со стороны спины клиентки.

3. От — Обхват талии

Сантиметровая лента замыкается вокруг самой узкой

части талии спереди клиентки. Необходимо убедиться, что сантиметровая лента расположена по возможности в горизонтальном положении.

4. Об — Обхват бедер

Сантиметровая лента проходит горизонтально через наиболее выпуклую часть бедер и замыкается спереди. Отметьте особенности строения фигуры клиентки, такие как узкие или широкие бедра, плоские или сильно выступающие ягодицы, асимметричные бедра и т.д.

5. Др — Длина рукава

Сантиметровая лента проходит от плечевой точки до запястья по внешней поверхности руки, слегка согнутой в локте.

Вспомогательные размерные признаки

6. Впр.3 — Высота проймы сзади

Расстояние от седьмого шейного позвонка (шейная точка) до линии обхвата груди. Картонную или бумажную полосу шириной около 5 см и длиной около 50–70 см положите горизонтально по спине, затем через подмышечные впадины таким образом, чтобы ее концы находились спереди. Измерьте расстояние от шейной точки до верхнего края картонной полосы.

Данное измерение может быть не точным, поэтому следует сравнить измеренную Впр.3 с рассчитанной. Если разница составляет до 1 см, то используют рассчи-

танную величину. При разнице больше чем на 1 см берется среднее значение между рассчитанной и измеренной величиной.

7. Дтс — Длина спины до талии

Расстояние от шейной точки до нижнего края ленты, зафиксированной на линии талии.

Для правильного измерения Длины спины до талии и Длины талии спереди следует точно обозначить линию талии! Это можно сделать с помощью ленты с крючком и отверстиями, которая располагается непосредственно на линии талии и застегивается.

Если трудно определить положение шейной точки,

то можно расположить сантиметровую ленту вокруг шеи и измерить от нижнего края ленты величину Дтс.

8. Вб — Высота бедер

Измеряется от шейной точки до наиболее выступающей части ягодиц, прижимая сантиметровую ленту в области талии (напоминаем, что именно здесь производилось измерение Обхвата бедер). Это измерение необходимо только при сильно выступающих бедрах (тазобедренных суставах). Обычно используют расчетную Вб.

9. Ди — Длина изделия

Измеряется от шейной точки до желаемой длины изделия, прижимая сантиметровую ленту в области талии.

10. Вг I — Высота груди I

Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до высшей точки груди. Для большей точности измерения можно измерить расстояние от одной высшей точки груди до другой, проложив сантиметровую ленту вокруг шеи через шейную точку; полученную величину следует разделить пополам.

11. Дтп — Длина талии спереди

Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, затем через высшую точку груди до нижнего края ленты, зафиксированной на линии талии.

Первоначально измерение проводят аналогично измерению Вг. Здесь также можно измерить удвоенный размерный признак.

Измеренную Дтп ($Дтп I - Шш.з = Дтп II$) сравнивают с рассчитанной. При разнице больше чем на 1 см речь идет об отклонении фигуры от условно-типовой (например, увеличенные грудные железы, перегибистая или сутулая фигура, опущенная линия талии), это отклонение нужно учи-

тывать при построении конструкции.

Примечание: Длина спины до талии и Длина талии спереди — это балансовые измерения. Они соотносятся в определенной пропорции друг к другу (например, $Дтс + 4 \text{ см} = Дтп II$ и т.д. — см. таблицу расчета размерных признаков для женской одежды).

12. Шс — Ширина спины

Измерение ширины спины проводится горизонтально по линии измерения Обхвата груди. Записывают только половину измерения.

Половину измерения Шс сравнивают с рассчитанной величиной Шс. При отклонении до 0,5 см используют рассчитанную величину, при большей разнице берут среднее значение между рассчитанной и измеренной Шс.

Специальные размерные признаки 13. Шп — Ширина плечевого ската


Данный размерный признак измеряется от точки основания шеи до желаемой ширины плеча выбранной модели. При конструировании базовой основы изделия используют рассчитанную Шп, но измеренную Шп дополнительно фиксируют на бланке с размерными признаками.

14. Оп — Обхват плеча (верхней части руки)

Измеряется по наиболее развинутой части плеча.

Сравнение измеренных основных размерных признаков с типовыми размерными признаками

В таблице размерных признаков типовых фигур женщин все размерные признаки относятся друг к другу в определенном соотношении (пропорции). Если фигура клиентки не соответствует стандартным размерным признакам, то, возможно, ее телосложение имеет некоторые



отклонения, такие как увеличенные или небольшие грудные железы, плоские или выпуклые ягодицы, выступающий живот, тонкая талия и т.д. Таблица размерных признаков типовых фигур женщин на одну полнотную группу и один рост, а также таблица Расчета размерных признаков для женской одежды прилагаются.

Сравнение измеренных вспомогательных размерных признаков и рассчитанных

В основу методики «М. Мюллер и сын» заложен расчетно-пропорциональный принцип конструирования. Это значит, что все вспомогательные размерные признаки находятся в пропорциональной зависимости от основных измерений Р (Рост) и Ог (Обхват груди). Их рассчитывают по соответствующим формулам. Величины, данные в таблице размерных признаков типовых фигур женщин, находятся также в определенной зависимости друг от друга.

Расчет вспомогательных размерных признаков можно произвести с помощью таблицы расчета размерных признаков для женской одежды.

Обязательно следует сравнивать рассчитанные и измеренные величины Дтп и Шс. Если сравнение дает в итоге незначительную разницу, то следует строить конструкцию по рассчитанным размерным признакам. Если речь идет о большой разнице, то, возможно, существуют отклонения фигуры клиентки от условно-типовой (сутулая или перегибистая фигура и т.д.). Подобные отклонения от условно-типовой фигуры требуют изменения и корректировки чертежа.

Прибавки на свободу облегания

Говоря о размерных признаках (основных или вспомогательных), измеренных, рассчитанных или взятых из таблицы размерных признаков типовых фигур женщин, всегда имеются в виду конкретные величины этих измерений. К некоторым размерным признакам добавляются прибавки перед построением чертежа.

Прибавки определяют силуэт моделей; для изделий прилегающего силуэта прибавки должны быть меньше, чем для изделий прямого силуэта. Кроме того, необходимо учитывать свойства материала, из которого выполняется изделие, пожелания заказчицы, особенности ее фигуры, направления моды.

Прибавки следует выбирать в предложенных интервалах, поскольку величины прибавок имеют ограничения. Чертеж базовой основы изделия любого силуэта должен соответствовать определенным принципам построения. Чтобы избежать бесформенности проймы и оката, нельзя добиваться углубления проймы одними прибавками к Высоте проймы сзади и Ширине проймы. Для получения углубленной проймы при моделировании следует внести дополнительные изменения в лекала изделия.

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ «М. МЮЛЛЕР И СЫН»

В ЭТОЙ ТАБЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ СНИМАЮТСЯ С ФИГУРЫ И/ИЛИ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО ФОРМУЛАМ. К ВЕЛИЧИНАМ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРИБАВЛЯЮТ ЗНАЧЕНИЯ ПРИБАВОК НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ. ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК ЗАВИСЯТ ОТ МОДЕЛИ.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ (снимают с фигуры)

Р	Рост	(измеряют от верхушечной точки до пола)
Ог 1/2 Ог (Сг)	Обхват груди Полуобхват груди	(измеряют горизонтально через выступающие точки грудных желез и по лопаткам)
От 1/2 От (Ст)	Обхват талии Полуобхват талии	(измеряют по самому узкому месту туловища на уровне талии)
Об 1/2 Об (Сб)	Обхват бедер Полуобхват бедер	(измеряют по выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота)
Др	Длина рукава	(измеряют от плечевой точки до запястья)

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ (рассчитывают по формулам или снимают с фигуры)

Впр.з	Высота проймы сзади /рассчитывают/ 1/10 Ог + 10,5 см	(измеряют от седьмого шейного позвонка до линии обхвата груди вертикально по спине)
Дтс	Длина спины до талии /измеряют/ 1/4 Р – 1 см	(измеряют от седьмого шейного позвонка до талии вертикально по спине)
Вб	Высота бедер /рассчитывают/ Дтс + Впр.з	(измеряют от седьмого шейного позвонка до линии обхвата бедер вертикально по спине, прижимая сантиметровую ленту в области талии)
Ди	Длина изделия зависит от моды и вкуса	(измеряют от седьмого шейного позвонка вертикально по спине)
Шш.з	Ширина шеи сзади /рассчитывают/ Сг/10 + 2	(измеряют от седьмого шейного позвонка до точки основания шеи)
Вг I	Высота груди I	(измеряют от седьмого шейного позвонка через точку основания шеи до высшей точки груди)
Вг II	Высота груди II 1/4 Ог + 3÷5 см	(измеряют от точки основания шеи до высшей точки груди)
Дтп I	Длина талии спереди I	(измеряют от седьмого шейного позвонка через точку основания шеи, высшую точку груди до линии талии)

Дтп II	Длина талии спереди II 80 см ÷ 90 см Ог = Дтс + 4 см 91 см ÷ 100 см Ог = Дтс + 4,5 см 101 см ÷ 110 см Ог = Дтс + 4,5 см + 1/10 разницы* 111 см ÷ 120 см Ог = Дтс + 5 см + 1/10 разницы* 121 см ÷ 130 см Ог = Дтс + 5,5 см + 1/10 разницы* с 131 см Ог = Дтс + 6 см + 1/10 разницы*	(измеряют от точки основания шеи через высшую точку груди до линии талии)
---------------	---	---

* **Разница** — это величина, превышающая 100 см Обхвата груди

Например: Ог = 112 см, разница 12 см (112 см – 100 см = 12 см)

1/10 этой разницы – 1,2 см – будет при расчете Дтп II учтена.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН («М. МЮЛЛЕР И СЫН»)

Размерный признак		Размер																58	60
Р	Рост	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	
Ог	Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	
От	Обхват талии	62	65	68	72	76	80	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127	133,5	140	146	
Об	Обхват бедер	86	90	94	97	100	103	106	109	114	119	124	129	134	139	144	150	156	
Ош	Обхват шеи	34,2	34,8	35,4	36	36,6	37,2	37,8	38,4	39,6	40,8	42	43,2	44,4	45,6	46,8	48	50	
Шш.3	Ширина шеи сзади	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	
Впр.3	Высота проймы сзади	18,9	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7	22,1	22,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5	25	25,5	
Дтс	Длина спины до талии	41,4	41,4	41,4	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,7	43	43,3	43,6	43,6	43,6	43,6	44	44,4	
Вб	Высота бедер	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	64,2	64,6	65	65,4	65,8	66,2	66,6	67	67,4	
Дю	Длина юбки	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,4	
Ди	Длина платья, пальто																		
Вг II	Высота груди II	25,7	26,5	27,3	28,1	28,9	29,7	30,5	31,3	32,5	33,7	34,9	36,1	37,3	38,5	39,7	41	42	
Дтп II	Длина талии спереди II	43,9	44,3	44,7	45,3	45,9	46,5	47,1	47,7	48,8	49,9	51	52,1	52,9	53,7	54,5	55	55,4	
Шс	Ширина спины	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19,2	19,9	20,6	21,3	22	22,7	23,4	24	24,4	
Шпр	Ширина проймы	7,2	7,9	8,6	9,3	10	10,7	11,4	12,1	13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	18,7	19,8	20,8	21,8	
Шг	Ширина груди	15,8	16,6	17,4	18,2	19	19,8	20,6	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32	
Шп	Ширина плечевого ската	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,2	13,4	13,6	13,8	14	14,2	14,4	14,6	14,8	
Др	Длина рукава	59	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4	61,7	62	62,3	62,3	62,3	62,3	62,4	62,4	
Оп	Обхват плеча	25,6	26,2	26,8	28	29,2	30,4	31,6	32,8	34,6	36,4	38,2	40	41,8	43,6	45,4	47,2	49	
Озап	Обхват запястья	14,6	15	15,4	15,8	16,2	16,6	17	17,4	18	18,6	19,2	19,8	20,4	21	21,6	22,2	22,8	
Дсб	Длина от талии до пола сбоку	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
Вс	Высота сидения	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,3	28,9	29,5	30,1	30,7	31,3	31,9	32,5	33,1	
Дн	Длина ноги	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,7	77,1	76,5	75,9	75,3	74,7	74,1	73,5	72,9	
Ощ	Обхват щиколотки	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	

Изменение формы воротника или лацканов может превратить жакет из обычного в супермодный. В этом материале показаны несколько вариантов оформления горловины жакета.

ЖАКЕТ

варианты воротников и лацканов

ЖАКЕТ-СПЕНСЕР С ФИГУРНЫМИ ЛАЦКАНАМИ И ВОРОТНИКОМ ПИДЖАЧНОГО ТИПА

1 Скопировать подходящий чертеж базовой основы изделия и расширить детали по линии перед проймой на перед — на 0,5 см, по линии ширины спинки — на 0,5 см (илл. 1).

Пройму изделия углубить на 2 см.

Вытачку на выпуклость лопаток раз- моделировать.



Удлинить пройму переда за счет уменьшения раствора нагрудной вытачки.


Длина линии плеча — 12,5 см.

Жакет укоротить на 2,5 см относительно линии талии.


Параллельно линии середины пере- да на расстоянии 2 см от нее начер- тить линию края борта.

Илл. 1





Илл. 2



2 Отметить местоположение боковой линии переда и спинки, линий рельефов переда и спинки в соответствии с чертежом. Приталить изделие по боковым линиям и по линиям рельефов (илл. 2).

Начертить модельную линию низа изделия.

Начертить линию проймы.

Расширить горловину переда и спинки по плечевым линиям на 1,25 см,

горловину спинки углубить на 0,6 см. На передке начертить лацкан и воротник пиджачного типа, как показано на чертеже.

Отметить местоположение петли/пуговицы.

Адаптировать узкий втачной одношовный рукав к модельной пройме в соответствии с чертежом.

На рукаве начертить вставку.



ЭЛИЗАБЕТ КРАЙЕНБУЛЬ
модельер-конструктор

Все нюансы конструирования и моделирования женской одежды – в каждом номере журнала «Ателье»!


Подробнее о подписке – на стр. 129




СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Лацканы жакета и вставку рукавов рекомендуется выполнять из отделочных материалов, расшитых жемчугом, бисером или пайетками.


ВОРОТНИК, ИМИТИРУЮЩИЙ ВОРОТНИК ПИДЖАЧНОГО ТИПА В ИЗДЕЛИИ С ДЕКОЛЬТЕ



Илл. 1



Илл. 2



2 На передне начертить воротник от точки основания горловины через точку вершины горловины, как показано на чертеже (илл. 2). Длина линии среза втачивания воротника должна быть равна длине среза горловины изделия. Чем более выгнута линия среза втачивания воротника в горловину, тем длиннее будет линия отлета воротника. Соответственно, чем менее будет выгнута линия среза втачивания воротника в горловину, тем меньше будет длина отлета воротника.

Форма линии отлета воротника зависит от модели изделия, ее рекомендуется уточнять на манекене.

Обработка: этот воротник располагается между жакетом и подбортом.


1 На передне и спинке подготовленной базовой основы изделия начертить линию модельной овальной горловины (декольте). В данной модели горловину передне и спинки расширяют на 4 см по линии плеча и углубляют по линии середины передне на 11 см, а по средней линии спинки на 1,5 см (илл. 1).

Перенести линии нагрудной вытачки в сторону проймы на 2 см, такое положение вытачки благоприятно скажется на форме линии рельефа передне, который рекомендуется проектировать для данной модели. Вытачку на выпуклость лопаток на спинке перенести в соответствии с местоположением линии рельефа на передне.


Измерить длину линии горловины.

ВАЖНО

Линию модельной горловины рекомендуется оформлять в последнюю очередь, после всех модельных преобразований чертежа.



КЛАССИЧЕСКИЙ ВОРОТНИК ПИДЖАЧНОГО ТИПА




1 Параллельно линии середины переда начертить линию края борта в соответствии с эскизом модели, в данном случае линию края борта нужно начертить на расстоянии 2 см (илл. 1).

Горловину расширить по желанию и в зависимости от модели, здесь расширение по линии плеча переда и спинки составляет по 1 см. Углубление горловины по средней линии спинки составляет 0,5 см.

Длину модельной горловины спинки измерить на чертеже.

Илл. 1



Линию плеча переда продлить наружу. От вершины новой линии горловины переда отложить по продленной линии плеча 2 см.

Через полученную точку начертить линию перегиба лацкана от точки на линии края борта, на уровне верхней петли. По этой линии отложить вверх от продленной линии плеча длину новой горловины спинки и провести через полученную точку дугу с центром в точке, расположенной на нижней трети базовой горловины переда.

По дуге отложить 4 см — ширину отлета воротника.